

Opskrift 2003 **Sjælevarmer i rib i Marino Soft**

Størrelse: One size (dækker ca. str. S-M-L)

Mål

Længde: Afhænger meget af hvordan man draperer sjælevarmeren på kroppen – i omegnen af 55 cm.

Ryggens bredde: Ca. 45 cm (= bredden af stykket med den smalle rib, let strakt)

Garn: Cewec Marino Soft (100 % akryl, 100 g = 330 m)

Garnforbrug: 2 ngl fv 29

Pinde: Jumperpinde nr. 6

Strikkefasthed: Ca. 20 m og 22 p i bred rib (4 r, 4 vr) fladet ud, på p nr. 6 = 10 x 10 cm.

Kantmasker (kantm): Strik første og sidste m ret på alle p.

Udtagning (udt): Tag ud ved at løfte lænken mellem 2 m op på venstre p og strikke den drejet (ret eller vrang som angivet).

Sjælevarmer

Slå 194 m op på p nr. 6 og strik rib således:

1. p (vrangside): 1 kantm, 2 vr, *4 r, 4 vr*, gentag fra * til * til de sidste 7 m, slut med 4 r, 2 vr, 1 kantm.

Strik 24 cm lige op med denne m-inddeling, dvs. strik ret over ret og vrang over vrang. Slut med en p fra vrangside.

Tag nu ind således:

Næste p (retsiden): 1 kantm, 2 r sm, *2 x (2 vr sm), 2 x (2 r sm)*, gentag fra * til * til de sidste 7 m, 2 x (2 vr sm), 2 r sm, 1 kantm. Der er 98 m på p.

Strik 30 cm lige op – stadig ret over ret og vrang over vrang. Slut med en p fra vrangside.

Tag nu ud igen således:

Næste p (retsiden): 1 kantm, 1 udt r, 1 r, *2 x (1 udt vr, 1 vr), 2 x (1 udt r, 1 r)*, gentag fra * til * til de sidste 4 m, 2 x (1 udt vr, 1 vr), 1 udt r, 1 r, 1 kantm.

Strik 24 cm lige op, svarende til den brede rib ved arb's begyndelse. Slut med en p fra vrangside.

Luk løst af i rib.

Montering

Fold arbejdet på midten (med retsiden udad), så opslags- og aflukningskanterne samt de brede ribstykker ligger oven på hinanden. Sy siderne sammen med madrassting ca. 22 cm op i hver side – brug kantm til sømrum. (Den resterende åbning i siderne udgør hullerne til armene.) Hæft ender.