

## 4320 / 2 Zoe – villatakki, Papyrus

**Koko:** S (M) L (XL) XXL

**Vartalonympäryys:** 94 (102) 110 (118) 126

**Pituus:** 58 (60) 62 (64) 66

**Lanka:** **Cewec** Papyrus (70% puuvilla, 30% silkki, 50 g = 120 m)

### Langanmenekki:

**Valkoinen väri 02:** 7 (8) 8 (9) 10 kerää

**Terrakotta väri 27:** 1 (1) 1 (1) 1 kerä

**Oranssi väri 31:** 1 (1) 1 (1) 1 kerä

**Vihreä väri 28:** 1 (1) 1 (1) 1 kerä

**Koralli väri 4:** 1 (1) 1 (1) 1 kerä

**Puikot:** Sukkapuikot nro 3,5 ja 4, pyöröpuikko nro 3,5 ja 4

**Muut:** 9 nappia

**Tiheys:** 20 s = 10 cm puikolla nro 4

**Lyhenteet:** s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin

**German Short Row** Neulo s-merkkiin asti, käänny, nosta ensimmäinen s neulomatta ja kiristä lankaa siten etää oikealle puikolle muodostuu kaksoissilmukka. Neulo seuraava krs.

### = lyhennetyt krs:t

Kun kaikki käännökset on neulottu, neulo seuraava krs kaikilla s:oilla. HUOM: Kaikki kaksoissilmukat neulotaan kuten yksi silmukka.

**Takakappale/Etukappale:** Luo pyöröpuikolle nro 3,5 - 180 (196) 212 (22) 244 s ja laita s-merkit kappaleiden väliin, 94 (102) 110 (118) 126 s takakappaletta ja 43(47) 51 (55) 59 s kumpaakin etukappaletta varten.

Neulo tasona joustinta (1. krs = np):

1 rs, 2 n \* 2 o, 2 n\*, toista \* -\* ja neulo krs:n loppuun 1 rs.

2. krs: 1 rs, \*2 o, 2 n\*, toista \*- \* koko krs:n ajan, neulo krs:n loppuun 1 rs.

3. krs: neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin.

4. krs: 1 rs, neulo seur. 2 s ristiin: \*neulo 2. s o 1. s:n edessä, neulo 1. s oikein ja siirrä mol. s:t oikealle puikolle, 2 n\*, toista \* - \* koko krs:n ajan, neulo krs:n loppuun 1 rs.

Toista näitä 4 krs:ta kunnes joustimen korkeus on 5 cm. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4 ja neulo sileää oikeaa kunnes työn korkeus on 37 (38) 39 (40) 41 cm. Päätä seuraavalla op:n krs:lla kummallakin sivulla kädenteitä varten 10 s seuraavsti:

Neulo 5 s:n päähän s-merkistä, päätä 10 s, neulo 5 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, päätä 10 s ja neulo krs loppuun. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat

**Hihat:** Luo sukkapuikoille nro 3,5 - 52 (56) 60 (60) 64 s ja neulo suljettuna joustinta:

1.-2.-3. krs: neulo \* 2 o, 2 n\*, toista \* -\* koko krs:n ajan.

4. krs: \*neulo 2 s ristiin: neulo 2. s o 1. s:n edessä, neulo 1. s oikein ja siirrä mol.

s:t oikealle puikolle, 2 n\*, toista \*-\* koko krs:n ajan.

Toista näitä 4 krs:ta kunnes joustimen korkeus on 5 cm.

Vaihda työhön sukkapuikot nro 4 ja jatka neuloen sileää oikeaa.

Lisää ensimmäisellä krs:lla tasavälein 10 s = 62 (66) 70(70) 74 s. Jatka neuloen sileää oikeaa kunnes hihan pituus on 10 cm. Aloita lisäykset. Merkitse hihan alasauman 2 keskimmäistä s:aa (ensimmäinen ja viimeinen silmukka). Lisää 1 s merkittyjen s:oiden mol. puolin.

Toista lisäykset joka 8 krs:lla kunnes työssä on 72 (78) 78 (80) 86 s. Jatka neuloen kunnes hihan pituus on 44 (44) 45 (45) 46 cm. Päätä hihan ala-sauman keskimmäiset 10 s (krs:n ensimmäiset ja viimeiset 5 s) = 62(68) 68 (74) 76 s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavalla.

**Kaarroke:** Neulo hihat samalle pyöröpuikolle miehustan kanssa (työn np:lta), hihat kädenteitä varten päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Työssä on nyt 284 (312) 328 (356) 376 s. Neulo 2 (2) 2 (4) 4 krs:ta ja kavenna/lisää s-luvuksi 280 (312) 328 (360) 376 s. Poista s-merkit. Laita 2 uutta s-merkkiä 20 s:n päähän kummankin etukappaleen reunasta. Aloita lyhennettyjen krs:ten neulominen op:lta: Neulo s-merkkiin asti, käänny German Short Row-ohjeen (GSR) mukaan, neulo nurin oikean etukappaleen s-merkkiin asti, käänny GSR:n mukaan, neulo 10 s:n päähän edellisestä käänntymiskohdasta, käänny GSR:n mukaan, neulo nurin 10 s:n päähän edellisestä käänntymiskohdasta, käänny GSR:n mukaan ja toista käännökset vielä kerran kummassakin reunassa 10 s ennen edellistä käänntymiskohtaa. Neulo viimeisen käännökseen jälkeen 1 krs ja muista neuloa kaksoissilmukat yhtenä silmukkana – Neulo 1 krs nurin ja neulo kaksoissilmukat yhtenä silmukkana.

Vaihda työhön terrakotta lanka ja neulo 1 krs: \* 1 o, nosta seuraava s neulomatta lanka työn takana\*, toista\* -\* ja neulo krs:n loppuun 1 o, 1 rs. Neulo seuraava krs nurin.

Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, 3 o, \*2 o yht, 6 o\*, toista \*-\* ja neulo krs:n loppuun 2 o yhteen, 1 o, 1 rs = 245 (273) 287 (315) 329 s.

Neulo 7 krs.

Vaihda työhön oranssi lanka ja seuraava krs: 1 o, nosta seuraava s neulomatta lanka työn takana\*, toista\* -\* ja neulo krs:n loppuun 1 rs. Neulo seuraava krs nurin.

Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, 2 o, \*2 o yht, 5 o\*, toista \*-\* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 1 o, 1 rs = 210 (234) 246 (270) 282 s.

Neulo 7 krs.

Vaihda työhön vihreä lanka ja neulo krs nurin. Neulo 2 krs:ta. Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, \* 2 o yht, 4 o\*, toista \*-\* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 2 o, 1 rs = 175 (195) 205 (225) 235 s.

Neulo 5 krs.

Vaihda työhön koralli lanka ja neulo krs nurin. Neulo 6 krs:ta korallilla langalla.

Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, 1 o, \*2 o yht, 3 o\*, toista \*-\* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 1 rs = 140 (156) 164 (180) 188 s. Neulo krs nurin.

Vaihda työhön valkoinen lanka ja neulo 3 krs:ta. Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, \*2 o yht, 2 o\*, toista \*-\* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 1 rs = työssä on jäljellä 105 (117) 123 (135) 141 s. Neulo 1 (1) 3 (3) 3 krs:ta.

Kavenna seuraavalla krs:lla tasavälein s-luvuksi 100 (104) 108 (112) 116 s. Aloita pääntienreunuksen neulominen seuraavalla np:n krs:lla.

**Pääntienreunus:** Neulo np:lta: 1 rs, \*2 n, 2 o\*, toista \*-\* ja neulo krs:n loppuun 2 n, 1 rs.

Neulo 2 krs:ta joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Jatka neulomalla joustimen 4. krs. Toista joustimen krs:ia 1, 2, 3 ja 4 kunnes reunuksen korkeus on 5 cm. Päätä s:t neuloen joustinta.

### **Viimeistely:**

**Vasen etureunus:** Poimi puikoille nro 3,5 valkoisella langalla 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n. Poimi s:t ensin valkoisella langalla ja lopuksi raitalangoilla, kahdella ensimmäisellä värillä 8 s, sen jälkeen kahdella seuraavalla värillä ja lopuksi vielä valkoisella langalla, yht. n. 140 (144) 148 (152) 156 s. Reunus neulotaan käyttäen raitavärejä ja langat ristitään np:lla niiden ristimiskohdissa. Neulo np:lta:

\*2 n, 2 o\*, toista \*-\* ja neulo krs:n loppuun 2 n. Neulo 1 krs joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Jatka neuloen ristien oikeat s:t aiemman ohjeen mukaan. Kun joustimen korkeus on 5 cm, päätä s:t neuloen joustinta.

**Oikea etureunus:** Neulo kuten vasen etureunus.

Tee 7. krs:lla 9 napinläpeä. Tee alin napinläpi helman joustimen keskikohtaan, ylin pääntienreunuksen keskikohtaan ja loput tasavälein.

**Napinläpi:** Neulo 2 s yht, lk, lk, 2 s yht, neulo seuraavalla krs:lla lk:t 1 o, 1 n. Jatka neuloen ristittyä joustinta kunnes reunuksen korkeus on 5 cm. Päätä s:t neuloen joustinta.

Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Ompele napit paikoilleen. Levitä työ kosteiden pyyheliinojen väliin ja anna kuivua.

**Suunnittelu ja ohje:** Sanne Lousdal